

Инструкция по настройке интеграции кассы xPos с Контур ЕГАИС


Основная функция Контур ЕГАИС связана с синхронизацией справочника товаров xPos с ЕГАИС.

На стороне Контур ЕГАИС есть специальное ПО “Контур. Кассовый агент”, который связывается с папкой синхронизации, предварительно настроенной в каталоге обмена и записывает, считывает файлы оттуда.

Для интеграции программы xPos с “Контур. ЕГАИС”, необходимо настроить обмен данными и организацию.


Настраиваем обмен во Frontol xPOS.

Категория «Обмен»



Справочник «Обмен данными»

В справочнике осуществляется настройка плана и каналов обмена.



Первым делом удобнее настроить входящий и исходящий каналы обмена данных. Каталог для обмена должен быть одним для входящего и исходящего каналов.

Справочник «Каналы»

Главная

Канал: Новый

Канал > Основные

Основные

Настройка канала

Основные

Код	000000000001	Abx
Наименование	Входящий	Abx
Направление	Входящий	>
Тип канала	Каталог	>

АТОН Канал: Новый Frontol xPOS 1.7.1.13475

Главная

Канал: Новый

Канал > Настройка канала

Основные

Настройка канала

Настройка канала

Каталог	C:/Program Files (x86)/ATOL/Frontol xPOS/обмен	
---------	--	--

АТОН Канал: Новый Frontol xPOS 1.7.1.13475

Главная

Канал: Новый

Канал > Основные

Основные

Настройка канала

Основные

Код	000000000002	Abc
Наименование	Исходящий	Abc
Направление	Исходящий	>
Тип канала	Каталог	>

АТОЛ Канал: Новый Frontol xPOS 1.7.1.13475

Главная

Канал: Исходящий

Канал > Настройка канала

Основные

Настройка канала

Настройка канала

Каталог	C:/Program Files (x86)/ATOL/Frontol xPOS/обмен	
---------	--	--

АТОЛ Канал: Исходящий Frontol xPOS 1.7.1.13475

Далее приступаем к основным настройкам обмена. Создаем план обмена.

Вкладка «Основные»

The screenshot shows the 'Основные' (Basic) settings window for a new exchange plan. The window has a blue header with tabs 'Главная' (Home) and 'Задание: Новый' (Task: New). Below the header is a breadcrumb 'Задание > Основные' and icons for save, confirm, and cancel. The left sidebar contains 'Основные' (selected), 'Формат', and 'Каналы'. The main area is titled 'Основные' and contains a table of settings:

Код	000000000001	Abc
Наименование	Обмен	Abc
Активен	<input checked="" type="checkbox"/> ON	1
Тип обмена	Автоматический	>
Период выполнения, сек	10	123
Диапазон выгрузки	Все	>
Выгрузка при закрытии смены	<input checked="" type="checkbox"/> ON	1

The bottom status bar shows the ATON logo, 'Задание: Новый', and the version 'Frontol xPOS 1.7.1.13475'.

Код. Код плана обмена.

Наименование. Наименование плана обмена.

Активен. Если значение настройки «ON», данный план будет использоваться для обмена.

Тип обмена. Данная настройка может принимать следующие значения:
Ручной. Обмен производится с участием оператора.

Автоматический. Обмен производится без участия оператора, если получен файл-флаг.

При использовании автоматического обмена данными FxPOS каждый определенный интервал времени (настраивается в поле «Период выполнения, сек») проверяет наличие следующих файл-флагов:

- файл-флаг загрузки;
- файл-флаг выгрузки.

При нахождении файл-флага выполняется указанное в нем действие.

Период выполнения, сек. Период проверки наличия файл-флагов при использовании автоматического обмена данными. Поле активно, если значение настройки поля «Тип обмена» – «ON».

Если каталог находится на временно недоступном сетевом ресурсе (например, на перегружаемом в данный момент сервере), то для восстановления нормального режима работы можно произвести завершение сеанса или выполнить ручной обмен данными.

Если в течение времени, заданного в поле «Период выполнения, сек», указанный каталог станет снова доступен, FxPOS самостоятельно выйдет из автономного режима.

Диапазон выгрузки. Поле активно, если значение настройки поля «Выгрузка при закрытии смены» – «ON». Настройка служит только для автоматического обмена данными и может принимать следующие значения:

- новое;
- последняя смена;
- текущая смена;
- все.

Выгрузка при закрытии смены. Если значение настройки «ON», при закрытии смены будет производиться выгрузка данных из FxPOS. Диапазон выгрузки регулируется настройками категории «Основные/Закрытие смены».

Вкладка «Формат»

Главная

Задание: Новый

Задание > Формат

Основные

Формат

Каналы

DATA

Формат

Формат

Кодировка файла загрузки

Файл загрузки

Файл-флаг загрузки

Загружать файлы из архива

Кодировка файла выгрузки

Файл выгрузки

Файл-флаг выгрузки

Выгружать файлы в архив

АТОЛ (txt)

Windows-1251

1.txt

1_flag.txt

OFF

Windows-1251

2.txt

2_flag.txt


OFF

АТОН

Задание: Новый

Frontol xPOS 1.7.1.13475

Вкладка «Каналы»



В данном разделе необходимо добавить в список предварительно созданные в категории «Обмен/Обмен данными /Каналы» входящий и исходящий канал, через которые будет осуществляться обмен по данному заданию.

Раздел «ЕГАИС»

В настройках данного справочника указываются организации, юридические лица, осуществляющие продажу алкогольной продукции, данные о которых будут приходить в ЕГАИС с каждой продажей алкоголя. Кроме того указывается веб адрес УТМ, через который в ЕГАИС будут отправляться данные о продажах и сопутствующая информация; адрес веб сервера, с помощью которого отображается информация о движении алкогольной продукции.

Главная

Организация: ООО "ЛОСК СЕРВИС ПРО"

Организация > Основные

Основные

Основные

Код	000000000001	Abc
Наименование	ООО "ЛОСК СЕРВИС ПРО"	Abc
Группа печати		>
Название магазина	ООО "ЛОСК СЕРВИС ПРО"	Abc
ИНН магазина	7725760410	Abc
КПП магазина	772501001	Abc
Адрес магазина		Abc
Учитывать продажи алкоголя в ЕГАИС	<input type="checkbox"/> ON	ON
Веб адрес УТМ	http://192.168.1.224:8080/	Abc
Сертификат RSA	030000205002	Abc
Заводской номер ККМ	0	Abc
Печатать слип для алкоголя без акцизной марки	<input type="checkbox"/> OFF	OFF

ATON

Организация: ООО "ЛОСК СЕРВИС ПРО"

Frontol xPOS 1.7.1.13475